

## Composiet vulling met een onderlaag (GIC) klasse II

Leerling.....

**Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.**

**Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en Juiste gebruik van handschoenen!**

<b>Procedure van de behandeling</b>	<b>Ja</b>	<b>Nee</b>
1. handen wassen voor behandeling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -5
2. Anesthesie klaarmaken. Is niet altijd nodig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
○ Dit kun je al klaarmaken voordat de behandeling is gestart.		
○ Bovenkaak: korte naald, is hier op school een naald met groen dopje		
○ Onderkaak: lange naald, is hier op school een naald met geel dopje		
3. Hoekstukken op de unit plaatsen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
○ 20 seconden doorspoelen		
○ Het juiste boren klaarleggen		
4. patiënt in de stoel achterover leggen. Let hierbij op boven- en onderkaak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
5. lamp boven de stoel aanzetten en goed op de kaak instellen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. patiëntservet op de patiënt leggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. spiegel en sonde aangeven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
○ controleren of het juiste element wordt geprepareerd		
8. anesthesie aangeven aan de tandarts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. kleurenring aangeven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. spiegel en turbinehoekstuk met rechte fissuurboor aan tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
○ boren van de caviteit		
11. de assistent plaats de afzuiger bij het te prepareren element	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Turbine hoekstuk terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Afzuiger terug plaatsen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Groen hoekstuk met ronde boor en spiegel aan de tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
○ Excaveren, verwijderen diepe cariës		
15. Water en luchtsput aangeven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
○ Verwijderen van de cariës uit de caviteit		
16. Vlamvormige/bevelboor en spiegel aangeven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -3
○ Het maken van een bevel, afschuining van het glazuur.		
17. spiegel en sonde aangeven aan de tandarts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -10
○ inspectie van de caviteit. Is het element helemaal schoon.		
18. spiegel en sonde terugnemen van de tandarts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Wattenrollen aangeven met pincet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -10
○ 2 wattenrollen in de onderkaak/eventueel krulzuiger		
○ 1 wattenrol in de bovenkaak		
○ Voor het droogleggen van het werkgebied		
20. pincet terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. metalen/transparante matrixspanner en wigje aangeven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -20
22. water/luchtsput aan de tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -3
○ voor het droogblazen van de caviteit		
23. op het mengblokje de onderlaag mengen(vitrabond)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
○ mengen op het werkblad		

○ mengblokje bij de stoel houden, zodat de tandarts steeds wat kan pakken		
24. onderlaag uitharden 20 seconden	O	O
25. etsgel aangeven (etsen glazuur)	O	O
26. na 20/30 seconden etsgel wegsprayen, 10 seconden.	O	O
27. afzuigen	O	O
28. pincet aangeven + afvalbakje erbij + wattenrollen vervangen	O	O -22
29. pincet terugnemen	O	O
30. water/luchtsput aangeven (droogblazen caviteit)	O	O -10
31. kwastje met bonding aangeven	O	O
32. water/luchtsput aangeven, uitblazen bonding	O	O
33. uitharden bonding, met halogeenlamp door de assistente. 10 seconden	O	O
34. composietsput aangeven*	O	O
35. composietpistool terugnemen en instrument aangeven, four handed*	O	O -3
36. composiet uitharden met halogeenlamp, 20 seconden	O	O
○ * = doorgaan tot caviteit volledig gevuld is		
37. pincet aangeven + afvalbakje gereed houden, verwijderen transparant bandje en wigje en wattenrollen	O	O
38. pincet terugnemen	O	O
39. turbine hoekstuk met vlamvormige boor en spiegel aangeven (afwerken)	O	O
40. afzuigen	O	O
41. zonodig afwerken met arkansasteen/schuurschijfje soflex	O	O
42. afzuiger terugplaatsen	O	O
43. articulatiepapier aangeven (controle hoogte van de vulling)	O	O -2
44. <u>spiegel en sonde (eind controle)</u>	O	O

Wordt alleen punt 18 of 22 vergeten dan is het een matige beoordeling

Wordt punt 30 en 32 vergeten dan is het in ieder geval een onvoldoende

Je zet de patiënt na de behandeling rechtop. Vertel de patiënt wat er is gedaan. Je gaat nu alles volgens de RIM richtlijnen schoonmaken