

## Het sealen van fissuren

Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.

Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en Juiste gebruik van handschoenen!

Benodigdheden:

- Basistray:
  - spiegel -sondes
  - ash 6 -ash 49
  - excavator -pincet 2x
  - minimaal 6 wattenrollen
- groen hoekstuk
- polijstborsteltje
- dappenglaasje
- puimsteen
- etsgel
- sealant (Fissurit of Grandio Seal)
- halogeenlamp
- occlusiepapiertje
- arkansasteentje

### Procedure van de behandeling

	JA	NEE
1. handen wassen voor de behandeling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. puimsteen in dappenglaasje (aanmaken maken met water)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. polijstborsteltje in groen hoekstuk plaatsen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. groen hoekstuk aansluiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>5. inspectie met spiegel + sonde (kijken of element cariës vrij is)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. hoekstuk met borsteltje en puimsteen (reinigen fissuur)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. meerfunctiespuit aangeven (afsprayen elementen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. afzuigen met nevelzuiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. afzuiger terugzetten en meerfunctiespuit terugleggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. droogleggen met wattenrollen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>11. etsgel (etsen van de fissuur)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. na 20 sec. afsprayen element	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. afzuigen met nevelzuiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>14. wattenrollen vervangen door nieuwe</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>15. zorgvuldig droogblazen v/d fissuur</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. aanbrengen sealant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>17. sonde door fissuur halen (voorkomen van luchtballen)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>18. met halogeenlamp sealant uitharden (20 seconden)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>19. met spiegel en sonde controle van de sealant</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. verwijderen wattenrollen met pincet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. occlusiepapiertje (controle van de hoogte)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. evt. sealant inslijpen + instructie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wanneer één of meerdere van de vetgedrukte handelingen niet worden gedaan dan is de behandeling onvoldoende!

Je zet de patiënt na de behandeling rechtop. Verteld de patiënt wat er gedaan is. En je gaat nu alles volgens de WIP richtlijnen schoonmaken.